



Afinstaller gammelt WZ Drev og Installer ny WZ Drev

FASE	FORKLARING	NAVIGATION
	Hvis du har installeret WorkZone Drev en gang, så er det nok den gamle sti til WZ16 du har. Den skal du afinstallere inden du installer den nye.	
	Du kan tjekke om du har det gamle WorkZone Drev (WZ16) installeret ved at åbne din stifinder. Vælg Denne PC i venstre side, her kan du se, hvilken version du har.	> 🍃 Denne pc
Afinstaller WZ16	l søge feltet i nederste venstre hjørne på din computer skriver du – Tilføj eller fjern Programmer.	E $\mathcal P$ Skriv her for at søge
Åben	Åbn - Tilføj eller fjerne programmer	۲ilføj eller fjern programmer Systemindstillinger
Apps og funktioner	Under Apps og funktioner får du en liste over alle dine programmer.	E Apps og funktioner
WorkZone Drev	Apps står i alfabetisk orden, så hvis du går helt i bunden, finder du WorkZone Drev.	Workzone Drev 656 KB 27-10-2021
Fjern WorkZone Drev	Åben WorkZone drev appen og der fremkommer nu en knap, hvor der står Fjern. Når du har fjernet WorkZone Drev, er du nødt til at gå ud af Apps og ind igen, før den har opdateret og WorkZone Drev er nu væk.	Workzone Drev 656 KB 27-10-2021 1.01 Rediger Fjern
Installer ny version WZ22	 Åbn stifinderen Vælg - Denne PC i kolonnen til venstre Vælg - Computer i øverste venstre hjørne Vælg - Tilføj en netværksplacering 	Fil Computer Vis Egenskaber Abn Omdeb Placering Netværk Fil Computer Vis Fil Com
Tilføj Drev	 Tryk Næste Vælg brugerdefineret netværksplacering Tryk Næste Indsæt denne sti i feltet: <u>\\wz22.aau.dk@ssl\explorer</u> Tryk Næste Navngiv dit drev: WorkZone Drev (wz22.aau.dk@ssl) Tryk næste Tryk næste Tryk udfør 	WorkZone Drev (wz22.aau.dk@ssl)
Find Drev	Drevet ligger nu i stifinderen under Denne PC i venstre side	